

Definir empaque principal

Como “Empaque principal” nos referimos al bulto, caja, paquete que ofrece el proveedor a la empresa. El “Empaque principal” suele contener una cantidad fija de unidades detalladas (6, 10, 12, 24, etc).

En esta sección se muestra cómo definir o modificar el empaque principal

Esta funcionalidad aplica solamente en artículos que no manejen tallas ni seriales. Los artículos que manejen tallas o seriales están limitados a una presentación única.

Modificar empaque principal

A manera de tutorial/ejemplo se tiene el caso de este artículo:

Items

Código: 7591002200046

Descripción: HARINA MEZCLA MAIZ Y ARROZ

Presentación: (No aplica)

Contenido Neto: 1,000 kg

Marca: PAN

Departamento: ALIMENTOS

Origen del Item: Imp. (Costo DDP)

EMPAQUE	PZAS	COSTO USD	%	PVP USD
BULTO	20	18,2000	10,00	20,0200
DOCENA	12	10,9200	13,00	12,3400
(No aplica)				

AI detal USD: 0,9100 15,38 1,0500

Stock: 182 (Bul: 9, Unid: 2)

Existencia actual: 9 bultos de 20 unidades + 2 unidades sueltas. Total 182 unidades (Kg)

Densidad g/ml: 1,0000

☒ Item activo

☐ Descripción Modificable

☐ Requiere serial

☒ Pertenece a Inventario

☒ Exento de IVA (Compra)

Existencias Compuesto

Seriales Proveedores

Precios Cód. Barra

Haga doble click aquí o pulse F2 para definir tags.

Guardar Eliminar Cancelar

De repente el proveedor notifica que de ahora en adelante, este producto se ofrece en bultos de 10

unidades en lugar de 20 unidades.

Se pulsa sobre el icono correspondiente que da acceso a la ventana **Empaques y Unidades alternas del Item** e inmediatamente se pulse sobre **Definir empaque principal**

The screenshot shows the 'Items' configuration window for 'HARINA MEZCLA MAIZ Y ARROZ'. The 'Empaques y unidades alternas del Item' dialog is open, displaying a table of alternative units. The 'Definir empaque principal' sub-dialog is also open, allowing the user to define the primary unit.

EMPAQUE	PZAS	COSTO USD	%	PVP USD
BULTO	20	18,2000	10,00	20,0200
DOCENA	12	18,2000	10,00	20,0200
(No aplica)				

Al detalle

Venta mínima:

Modelo/Referencia

Al llenar...

Definir empaque principal

Vaciar a unidades

Llenar desde unidades

Peso envase

Eliminar

Cancelar

Se colocan los datos del nuevo empaque principal

Nombre: BULTO

Abreviatura: Bto

Contenido: 10 unidades

Aceptar Cancelar

Nombre descriptivo del empaque (CAJA, BULTO, etc)

Abreviatura del empaque, tal como saldrá impreso en la

Contenido del empaque principal en unidades simples detalladas

Al pulsar en **Aceptar** y confirmar los cambios, aparece lo siguiente en la ventana anterior

Código del Item: 7591002200046

Descripción: HARINA PAN MEZCLA M

Aparece el nuevo renglón correspondiente al nuevo empaque principal

Código	Nombre	Multip	Costo	Entrada	Salida	Traslado	Venta	Ajuste	Activo	Ppal
DEF	UNIDAD	1	43,68	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Si
BTO10	BULTO	10	0,00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
BULTO	BULTO	20	873,60	☒	☒	☒	☒	☒	☐	
DOCENA	DOCENA	12	524,16	☒	☒	☒	☒	☒	☒	

El antiguo empaque principal queda desactivado

Vaciar a unidades Llenar desde unidades Definir empaque principal Peso envase Eliminar Cancelar

Y al volver a la ficha **Items** aparecen las presentaciones activas reconfiguradas.

Items

Código:

7591002200046

Descripción:

HARINA MEZCLA MAIZ Y ARROZ

Presentación:

(No aplica)

Contenido Neto:

1,000

kg

Marca:

PAN

Departamento:

ALIMENTOS

Origen del Item:

Imp. (Costo DDP)

Densidad g/ml:

1,0000

Fotografía

EMPAQUE	PZAS	COSTO USD	%	PVP USD
DOCENA	12	10,9200	13,00	12,3400
BTO10	10	0,0000		Sin precio
(No aplica)				

AI detal USD:

0,9100

15,38

1,0500

Stock: 182 (Bto: 18, Unid: 2)

Descripción Modificable

Requiere serial

Pertenece a Inventario

Exento de IVA (Compra)

Existencias

Compuesto

Series

Proveedores

Precios

Cód. Barra

Haga doble click aquí o pulse F2 para definir tags.

Venta mínima:

1

Merma %:

0,00

Modelo/Referencia:

Al Llenar...

Promedio

Informes

Guardar

Eliminar

Cancelar

Solo queda pendiente establecer su costo y precio

En términos de inventario, ocurre lo siguiente:

1. Todas las presentaciones se vacían a unidades
2. Se define la nueva presentación
3. Se vacían todas la unidades posibles para llenar la nueva presentación. Si quedan unidades sueltas se muestran en ventana.
4. Se desactiva la presentación antigua y esta queda archivara

From: <https://wiki.antare.net/> - Wiki

Permanent link: <https://wiki.antare.net/doku.php/antare/inventario/configurar-inventario/presentaciones/definir-empaque-principal?rev=1733404171>

Last update: 2024/12/05 13:09

<https://wiki.antare.net/>

Printed on 2026/09/08 20:45